



Microsoft SBS 2000 ISA serwer w wersji "Pracownia internetowa w kazdej szkole" (edycja 2003) Przekierowania (przyklad)

Zalozenia

- Na stacji roboczej o adresie IP **192.168.16.44** uruchomiony jest WindowsMedia Encoder, który na porcie 3344 i transmituje obraz z podłączonej do stacji roboczej kamery
- Serwer SBS2000 podłączony jest do Internetu i posiada stały adres IP o numerze **195.54.32.11**
- Uruchom konsolę ISA Management Server wybierając z paska zadań serwera kolejno:

Start | Programy | Microsoft ISA Server | ISA Management

- Rozwin **Servers and Arrays**
 - Rozwin **SBS2k**

Rozwin folder **Policy Elements ...**

- Wskaz folder **Protocol Definitions**
- Wybierz prawym przyciskiem **Protocol Definitions**
- Z menu podrecznego wybierz kolejno **Nowy | Definition...**
- W polu **Protocol de finition name** wpisz **Port TCP 3344 Wejscie**
- Wybierz przycisk **Dalej**
- W polu **Port number** wpisz **3344**
- Z listy **Protocol type** wybierz **TCP**

-
-
- Z listy **Direction** wybierz **Inbound**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Zakończ**
 - Wybierz prawym przyciskiem **Protocol Definitions**
 - Z menu podręcznego wybierz kolejno **Nowy | Definition...**
 - W polu **Protocol definition name** wpisz **Port UDP 3344 Wejście**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - W polu **Port number** wpisz **3344**
 - Z listy **Protocol type** wybierz **UDP**
 - Z listy **Direction** wybierz **Receive**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Zakończ**
- Rozwin **SBS2k**
 - Rozwin folder **Publishing**
 - Wskaz folder **Server Publishing**
 - Wybierz prawym przyciskiem **Server Publishing**
 - Z menu podręcznego wybierz kolejno **Nowy | Rule...**
 - W polu **Server Publishing rule name** wpisz **Przekierowanie TCP 3344 do 192.168.16.44**

-
-
- Wybierz przycisk **Dalej**
 - W polu **IP address of internal server** wpisz **192.168.16.44**
 - W polu **External IP address on ISA Server** wpisz **195.54.32.11**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Z listy **Apply the rule to this protocol** wybierz **Port TCP 3344 Wejscie**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Zakonc**
 - Wybierz prawym przyciskiem **Server Publishing**
 - Z menu podrecznego wybierz kolejno **Nowy | Rule...**
 - W polu **Server Publishing rule name** wpisz **Przkierowa nie UDP 3344 do 192.168.16.44**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - W polu **IP address of internal server** wpisz **192.168.16.44**
 - W polu **External IP address on ISA Server** wpisz **195.54.32.11**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Z listy **Apply the rule to this protocol** wybierz **Port UDP 3344 Wejscie**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Dalej**
 - Wybierz przycisk **Zakonc**
-
-